

## Reikalavimai Ataskaitų priėmimo sistemai (APS) ir nuorodos į programinės įrangos failus

Darbo vietoje turi būti įdiegta Lietuvos banko (toliau LB) paruošta programinė įranga skirta duomenų pateikimui. Jos veikimui būtina:

- *Windows* (7 ir aukštesnė) operacinė sistema;
- *Windows* (7 ir aukštesnė) operacinės sistemos komponentė *Microsoft .NET framework v 4.5*;
- *Internet Explorer* naršyklė;
- Interneto ryšys.

Siunčiama informacija turi būti pasirašyta skaitmeniniu parašu, todėl reikalingas LB išduodamas elektroninis sertifikatas (LITAS sertifikatas). Kad įmonė galėtų pateikti ataskaitą jai reikia:

- Gauti LB priskiriamą Finansų įstaigos kodą;
- Gauti SWIFT išduodamą BIC kodą;
- Su LB sudaryti sertifikavimo sutartį, kurioje abi šalys pripažįsta elektroninio parašo teisinę galią;
- Su LB sudaryti ataskaitų perdavimo elektronine forma sutartį;
- Pateikti Vartotojų registravimo formą, kurioje turi būti nurodoma kokie asmenys turi būti įtraukti į APS vartotojų sąrašą;
- Įdiegti LB elektroninio sertifikavimo sistemos sertifikatą;
- Įdiegti LB ActiveX komponentę Xsign.

Po sutarčių pasirašymo Lietuvos bankas išduoda LITAS sertifikatą. LB sertifikatų išdavimo instrukciją ir kontaktus Xsign komponentės diegimo, Finansų įstaigos kodo gavimo, SWIFT BIC kodo gavimo ir sutarčių sudarymo klausimams rasite adresu <http://www.lb.lt/lt/elektroniniu-sertifikatu-sistema>.

### **B-09-03 ataskaitos teikimui**

Duomenų įvedimo programų įrangą rasite adresu <http://www.lb.lt/XBRL/SA/>. Suarchyvuotą failą skirtą duomenų įvedimui ir perdavimui į LB reikia išarchyvuoti. Jei įmonė nėra prisijungusi prie tarpbankinio tinklo, tai ji turėtų nusikopijuoti konfigūravimo failą skirtą įmonėms neprisijungusioms prie tarpbankinio tinklo ir jį įkelti į išarchyvuotą aplanką.

### **B-09-01, B-09-02 ataskaitų teikimui**

Informaciją reikalingą ataskaitų siuntimui rasite adresu <https://www.lb.lt/lt/bankams>. Duomenų įvedimo programų įrangą rasite adresu <http://www.lb.lt/aps/PFI.zip>. Suarchyvuotą failą reikia išarchyvuoti. Tame pačiame aplanke taip pat turi būti įkeltas išarchyvuotas konfigūravimo failas, kurį rasite adresu <http://www.lb.lt/aps/config.zip>. Jei Jūsų darbo vietoje pajungtas tarpbankinis tinklas, tai reikia naudoti konfigūravimo failą skirtą įmonėms prisijungusioms prie tarpbankinio tinklo (tarpbank), o jei Jūsų darbo vietoje nėra pajungtas tarpbankinis tinklas, tai reikia naudoti konfigūravimo failą skirtą įmonėms prisijungusioms prie viešojo tinklo (www).